

古いバージョンの SV205 カメラ互換性をアップグレードするためのファームウェアツール

注意：2019年8月以降のSV205はメーカーでアップグレード済、8月以降に購入したSV205カメラをアップグレードしないでください。

質問：LinuxシステムでSV205カメラを使用できますか？

回答：はい、もちろんです。SV205カメラは、AstroDMxキャプチャーを持つLinuxで動作します。

質問：SV205カメラがLinux USB3.0では機能せず、USB2.0でしか機能しないのはなぜですか？

回答：これはSV205の互換性の問題です。SV205カメラの互換性の問題を修正するファームウェアツールをプログラムしています。必要なら連絡してください。

質問：SV205はすべてのLinuxで動作しますか？

回答：いいえ、メインストリームのオペレーティングシステムでのみ機能します。すべてではない。Linuxにはシステムが多すぎるため、SV205はすべてのLinuxシステムで動作しません。最初にSV205を使って試してください。

ファームウェアツールでSV205カメラをアップグレードする方法：

- 1) ファームウェアツールをWindows PCにダウンロードします。
- 2) SV205をWindows PCに接続します。
- 3) UvcDownload.exeファイルをダブルクリックします。
- 4) [スタート]ボタンを1回クリックすると、プログラムの処理が表示されます。

プログラムが終了したら、Windows PCからSV205を削除してから、Linux PCに接続してください。USB3.0ポートで正常に動作します。